LoiLoScope EX/AX/FX Manual de usuários

Este manual é para o LoiLoScope EX, LoiLoScope AX e LoiLoScope FX.

Por favor confirme a aplicação que está a usar.

Também pode ver o manual do LoiLoScope EX/AX/FX e o manual da câmera dentro do software.

Você pode visualizar o manual, clicando no ícone no canto inferior direito da tela.

* Você deve ter uma conexão com a internet.

O manual do utilizador do LoiLoScope EX/AX/FX será exibido.

LoiLoScope EX/AX/FX Manual de usuários índice

Coisas que você pode fazer com LoiLoScope EX/AX/FX **7**

1.Começo LoiLoScope EX/AX/FX **8**

1-1 Como começar

1-2 Como fechar

1-3 Abra um projeto

1-4 Como instalar o LoiLoScope AX/FX 9

- Instalar
- Siga as instruções no ecrã para instalar.

1-5 Como começar o LoiLoScope AX/FX 10

2. Aprenda os Fundamentos! **11**

2-1 Operações básicas para LoiLoScope EX/AX/FX

- Clique Zoom

2-2 Tutorial 12

2-3 Funções de rato

2-4 Como operar com toque. 13

- Requisitos do sistema
- Todas as funções podem ser feitas com toque
- Operação é mais rápido e mais fácil com Multi-Touch

3. Procure vídeo, música, e arquivos de quadro **14**

3-1 Browser de média

- O que é o browser de média
- Abas e botões
- Back-up
- Selecionar a pasta de back-up

3-2 Arquivos múltiplos selecionando 16

- Como selecionar arquivos múltiplos
- Cancele a seleção
- Leia Arquivos

4. Selecione sua cena favorita! **17**

4-1 Jogo e arbustos

- Reproduzir um vídeo

- Funções de botão
- Aparar vídeos e música
- Girar imagens
- Copiar miniaturas

4-2 Jogar em um grande ecrã 18

- Jogar em tela cheia

4-3 Linha de miniaturas 19

- Selecionar várias miniaturas
- Lançar miniaturas

5. Crie um vídeo usando suas cenas favoritas! 20

5-1 Cronograma

- O que é um cronograma?
- Nomes de cada parte
- Funções de botão
- Intervalo de jogo Cronograma
- Selecione o intervalo de jogo
- Tamanho do vídeo

5-2 Barra de Cronograma 23

- O que é uma barra de cronograma?
- Editar na barra de cronograma
- Conectando-se barras de cronograma
- Refazer o movimento da barra de cronograma
- Copie a barra de cronograma
- Dividindo a barra com a ferramenta Tesoura
- Seleção múltipla (Mantenha)
- Seleção múltipla: clique com o botão direito linha (Toque)
- Seleção múltipla: clique com o botão direito linha (Entre)
- Edição rápida de imagens

5-3 Configurações de transição 25

- Transições automáticas
- Transição manual

5-4 Ajustar o volume 26

5-5 Layout de vídeo 27

- Mover e transformar seu vídeo

5-6 Animar o vídeo de forma e posição 28

- Definir a animação no cronograma
- Funções de cada parte
- Mapa de animação e grupos de quadros de chave
- Quadros chave
- Definidos efeitos na cronograma

6. Saída de vídeos e imagens! 31

6-1 Selecione um formato de saída
- Saída em vários formatos
- Intervalo de saída
- Alterando tamanho e pouco a taxa de saída

6-2 Como arquivo de saída 32
- Saída a partir do browser de mídia
- Saída de miniatura
- Saída de um ímã

6-3 Arquivo de saída 33
- Saída para WMV
- Vídeos de MP4 de alta qualidade Smart Rendering de saída
- Arquivo de áudio de saída

6-4 Saída para DVD 35
- Um arquivo para criar um DVD de saída

6-5 Exportação 36
- Saída de vídeos para o iPod e iPhone

6-6 Upload de seus vídeos para o YouTube e quota! 37
- Log In
- Upload

6-7 Compartilhe vídeos por e-mail com Vimeo 39
- Log In
- Upload
- Enviando E-mail

6-8 Fazer upload de vídeos para o Facebook 42
- Log In
- Upload de fotos para o Facebook!
- Fazer upload de vídeos para o Facebook
- Log-in para Facebook com uma conta diferente

6-9 Gravar imagens de sua câmera para um CD/DVD 44

- Para Windows 7, Vista
- Para o Windows XP

7. Organize seus arquivos! 48

7-1 Coletar e organizar suas miniaturas!

- O que é um ímã?
- Funções de cada parte
- Coletar arquivos com o íman de coletores
- Slideshow manual
- Apresentação automática de slides
- Lixo pode íman: remover ficheiros

7-2 Organizar usando atalhos 50

- Como utilizar atalhos

8. Insira texto! 51

8-1 Como introduzir texto

- Tipo de texto
- Inserir texto
- Compilar vídeos e texto na linha de tempo

8-2 Alterar as configurações de seu texto 52

- Bandeja de configuração de texto
- Configurações de plano de fundo
- Configurações de texto
- Configurações de sombra

9. Crie divertidos vídeos com efeitos! 53

9-1 Deco-Pen

- Como usar o Deco-Pen
- Use o modo lento para gravar
- Ferramentas de Deco-Pen

9-2 Deco-Stamp 55

- Como usar o Deco-Stamp
- Ferramentas de Deco-Stamp

9-3 Effect pen 56

- Como usar o Effect Pen
- Ferramentas de Effect Pen (bandeja de configuração do efeito)

9-4 Efeito de animação 57
- Como usar o efeito de animação

9-5 Lista de efeito 58

10. Configurações de opção 60
- GPU
- Gravação de DVD
- Imagem Saída
- Fundo
- Definição do Avanço
- Local de salvamento
- Licença
- Língua

11. Aprenda os nomes de cada parte! 62

11-1 Nomes dos objetos na área de trabalho
- Função de cada parte

11-2 Lista de ícones do menu Página inicial 63
- Funções de menu Página inicial

12. Domine os atalhos de teclado! 64

12-1 Lista de atalhos de teclado
- Atalhos de teclado

13. Requisitos do sistema para LoiLoScope EX/AX/FX 65

13-1 LoiLoScope EX (para Windows)
- Requisitos do sistema para edição
- Requisitos de sistema recomendados para edição

13-2 LoiLoScope AX (para Windows)
- Requisitos do sistema

13-3 LoiLoScope FX (para Windows)
- Requisitos do sistema

14. Suporte a usuários de LoiLo 67

14-1 Janela de suporte de usuário

Coisas que você pode fazer com LoiLoScope EX/AX/FX

Câmera

Ver imagens e vídeos

		Page
	Tela de exibição inteira	**18**
	Apresentação de slides	**49**
	Selecione e assistir as cenas desejadas	**17**
	Conectar vídeos e Assista	**20**

Fazer backup em seu PC

	Você pode salvar arquivos do navegador multimédia para o seu PC.	**15**

Compartilhar vídeos com amigos

	Compartilhar fotos e vídeos no Facebook	**42**
	Facilmente fazer upload de vídeos para o YouTube ～Connectivity com o Facebook/Twitter	**37**
	Compartilhar vídeos por e-mail (YouTube)	**39**
	Criar arquivos para DVD ～Connectivity com o Windows DVD Maker	**35**
	Enviar vídeos para o iTunes	**34**

Edição fácil

	Diversas ferramentas e efeitos	**53**
	Adicionar texto e música	**51**
	Vídeos de alta qualidade com processamento inteligente	**33**

Windows 7 multi touch

	Editar pelo toque	**13**

1. Começo LoiLoScope EX

(Os utilizadores do LoiLoScope AX/FX devem referir-se à secção 1-4 e seguintes.)

1-1 Como começar

Selecione o menu de execução automática LoiLoScope EX depois de ligar o CAM para o seu PC.
Se LoiLoScope EX não é exibido no menu de execução automática, clique em "Abrir pasta para exibir arquivos" e clique duas vezes no ícone do LoiLoScope EX para executar.



Se a janela de execução automática não for exibida.
No menu"Iniciar", clique em "Computador" e abra o windows explorer. Clique duas vezes o "disco removível de CAM" e, em seguida, clique duas vezes em "LoiLoScopeEX.exe" para executar LoiLoScope EX.

1-2 Como fechar

Quando LoiLoScope EX for por completo modo de tela, clique o. o X. no canto de topo-direito para fechar o programa. Em modos diferente de modo de tela cheio, clique no. o X. para fechar a janela.

De Esquerda: Minimize / Restabeleça Abaixo / Fim

1-3 Abra um projeto

Abrir projecto/desktops previamente economizado, clique o projecto/desktop desejado no cardápio de Página inicial.

1-4 Como instalar o LoiLoScope AX/FX

■ Instalar

Insira o CD de instalação do LoiLoScope AX/FX no seu PC.
Carregue duas vezes no LoiLoScopeAX/FX.msi instalado no CD.



■ Siga as instruções no ecrã para instalar

Assim que o ecrã inicial do setup do LoiLoScope AX/FX for mostrado, clique em "Seguinte".

LoiLoScope AX
Welcome to the LoiLoScope AX Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install LoiLoScope AX on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

Verifique a pasta em que o software vai ser instalado e clique em "Seguinte".


LoiLoScope AX
Select Installation Folder
The installer will install LoiLoScope AX to the following folder.
To install in this folder, click "Next". To install to a different folder, enter it below or click "Browse".
Folder:
C:¥Program Files¥LoiLo¥LoiLoScope AX¥
Browse...
Disk Cost...
Cancel
< Back
Next >

Clique em "Seguinte" no ecrã de confirmação.


LoiLoScope AX
Confirm Installation
The installer is ready to install LoiLoScope AX on your computer.
Click "Next" to start the installation.
Cancel
< Back
Next >

1. Começo LoiLoScope EX/AX/FX

Se aparecer o ecrã de Controlo da Conta de Utilizado, clique em "Sim" (para Windows 7). Por favor espere que a instalação termine.



Quando o ecrã de confirmação for mostrado após a instação ter terminado, clique em "Seguinte" para terminar a instação.


LoiLoScope AX
Installation Complete
LoiLoScope AX has been successfully installed.
Click "Close" to exit.
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Framework.
Cancel
< Back
Close

1-5 Como começar o LoiLoScope AX/FX

Comece o software ao clicar duas vezes no atalho do LoiLoScope AX/FX na sua secretária.
O modo de operação do LoiLoScope AX/FX é o mesmo do LoiLoScope EX. Por favor use isto como um manual standard a partir da secção 1-2 (Como fechar).

2. Aprenda os Fundamentos!

2-1 Operações básicas para LoiLoScope EX/AX/FX

■ Clique Zoom

Clique e segure o topo da escrivaninha e movimento

Arrastando o fundo, você pode mover o topo da escrivaninha como quiser. Você também pode fechar a câmara e pode zunir fora enrolando up/down com sua roda de rato.

Feche a câmara ou Fora com um Trinco

Basta clicar em um objeto que deseja ampliar.
Fazendo tique-taque em um objeto isto fechará a câmara por ver priorizar e começará a jogar.



Faça tique-taque em uma unha do polegar que você deseja editar

Feche a câmara

Faça tique-taque no fundo para meio-zoom
Ao zunir em uma cronograma ou unha do polegar, fazendo tique-taque no fundo ou o zoom fora botão na porção certa superior do objeto, zunirá fora para. meio-zoom.. Se o topo da escrivaninha já for fixo a visão de topo da escrivaninha cheia, faça tique-taque em uma certa área no fundo para um mais íntimo. meio-zoom. ao redor da área selecionada.

Clique o fundo depois que você terminasse de editar.

Meio-zoom

Clique o fundo para uma visão de mesa cheia
Quando em. meio-zoom. visão, você pode fazer tique-taque novamente no fundo para entrar em modo de mesa cheio que o permitirá a ver todas as unhas do polegar, linhas seculares, e ímãs no topo da escrivaninha.

2. Aprenda os Fundamentos!

2-2 Tutorial

Por favor, atravessar o tutorial em primeiro lugar. Por que operam efectivamente LoiLoScope EX/AX/FX, você será capaz de aprender a usar o software. A partir do menu inicial na parte superior da tela, clique em área de trabalho e, em seguida, tutorial. por realmente olhando para a tela, clique e arraste os marcadores de vermelhos para aprender a ler arquivos, editar, adicionar texto e vídeos de saída.

2-3 Funções de rato

Toque vídeos e música com rato em cima de

Unhas do polegar de vídeos, serão exibidos quadros, e arquivos de música no topo da escrivaninha. Quando o cursor de rato simplesmente é colocado em cima da unha do polegar, começará a jogar o arquivo. Um-trinco permitirá editar da unha do polegar. Podem ser editados arquivos e podem ser igualados apagado dentro do topo da escrivaninha, mas não afetará o arquivo original. Porém, se o arquivo original é movido ao redor em janelas ou é apagado, já não trabalhará no topo da escrivaninha de LoiLoScope EX/AX/FX a menos que um próprio workaround fosse administrado.



2-4 Como operar com toque

■ Requisitos do sistema

Para editar usando o toque em LoiLoScope EX/AX/FX, você precisará Windows 7 Home Premium ou acima e um monitor que ofereça suporte a Multi-Touch.



■ Todas as funções podem ser feitas por toque

Você pode desfrutar de edição de vídeo tocando a tela.

Tocando a tela diretamente, você pode adicionar desenhos e mão escrito mensagens diretamente para o vídeo e organize a tela movendo os vídeos sem usar o mouse. Toca no ecrã para editar vídeos, músicas e fotos com amigos e família para criar projetos memoráveis juntos.



■ Operação é mais rápido e mais fácil com Multi-Touch

1. Aplicar zoom usando 2 dedos

   Você pode ampliar dentro e fora da tela comprimindo a área de trabalho com 2 dedos.

2. **Girar, expandir e minimizar vídeos no cronograma**

   Você pode zoon, girar e mover vídeos e fotos na linha da tempo, a tela com 2 dedos de funcionamento.

3. **Toque a tela para desenhar**

   Tocando a tela, você pode facilmente adicionar mão escrito mensagens e desenhos para seus vídeos. Você pode operar o software pelo toque, da mesma maneira que você usaria o mouse.

3. Procure vídeo, música, e arquivos de quadro

3-1 Browser de média

■ O que é o browser de média

Você pode exibir o browser de média qualquer hora a clicando o ícone no direito de fundo.

O navegar de media mostra os vídeos, música e fotografias que pode editar no LoiLoScope EX/AX/FX. Seleccione a aba CAM, back-up, música, fotografias, codificar para mostrar os ficheiros em cada pasta. Passe o rato por cima da imagem para prever o ficheiro.
A abas CAM contêm vídeos e fotografias que tirou com a sua câmera e que podem ser directamente adicionadas e editadas no LoiLoScope EX/AX/FX. Clique ou arraste o arquivo que deseja editar. O navegador de mídia contém ferramentas úteis para gerenciar seus arquivos. Pode fazer backup do arquivo para seu PC da câmera, saída para um formato de arquivo diferente, enviá-lo para a web e gerenciar arquivos anteriormente editado ou salvos em LoiLoScope EX/AX/FX.

Clicando na pasta do dia tiro, você pode exibir os arquivos à direita.



Você pode ver uma pré-estréia colocando seu rato em cima da unha do polegar. Durante a pré-estréia, você pode jejuar avançar/retroceder com a roda de rato.



Faça tique-taque para ler arquivo
Faça tique-taque no arquivo para ler.

3. Procure vídeo, música, e arquivos de quadro

■ Abas e botões


Exibe o vídeo, imagem e arquivos de áudio organizados por data.
Exibe o conteúdo da pasta back-up
Apresenta músicas de pasta minhas músicas e imagens da pasta Minhas imagens
Exibe arquivos criados no LoiLoScope EX/AX/FX
Na ordem da esquerda: back -up, fechar e zoom botão
CAM
Backup
Música
Foto
Local para e...
2009/07/14
Barra de pasta
Clicando na barra de pasta, você pode selecionar todas as miniaturas que estão dentro da pasta. Você pode ler todos os arquivos arrastando e soltando-o no ambiente de trabalho
Arquivo botão excluir
Um botão "Excluir arquivos" será exibido em todas as guias, excluindo a guia CAM.
Este botão excluirá permanentemente o arquivo selecionado do seu PC. Esta ação não pode ser feito, assim fazê-lo por favor a seu próprio critério

■ Back-up

Guarde os dados da sua câmera no seu computador.
Usando o navegador de media, pode guardar os dados da sua câmera no seu computador.
Selecione os arquivos que deseja salvar (clique nas caixas de seleção no canto inferior esquerdo, ou use selecionar vários) e, em seguida, clique no botão back-up. Verifique o tamanho do arquivo e, em seguida, clique em "Sim" para salvar os arquivos em uma pasta designada no seu PC.
Os arquivos que você tiver feito backup do computador serão exibidos na guia back-up.
Se você clicar no botão backup sem selecionar nada no navegador de mídia, todos os arquivos que não foi feitos backup de sua câmera serão salvas para seu PC.

*Uma mensagem de alerta vai ser mostrada se o espaço disponível for insuficiente para fazer um cópia de segurança. Por favor verifique o espaço disponível no seu disco rígido.





■ Selecionar a pasta de backup

Pode seleccionar em que pasta pretende fazer um backup dos dados da sua câmera. Clique em Opções no menu inicial na parte superior da tela e selecione 'Salvar local' no menu do lado esquerdo. Clique no botão cinzento à esquerda do diretório para selecionar uma pasta.



3. Procure vídeo, música, e arquivos de quadro

3-2 Arquivos múltiplos selecionando

■ Como selecionar arquivos múltiplos



Você pode selecionar arquivos múltiplos dos modos seguintes:

- Enquanto sujeitando o botão de rato certo, arraste a linha vermelha em cima de ou ao redor dos arquivos você deseja selecionar
- Clique a caixa de cheque no fundo partido do arquivo
- Clique a barra de pasta de papéis para selecionar todos os arquivos dentro daquela pasta de papéis
- Segure a chave de Shift, e faça tique-taque na barra de Pasta de papéis e pastas de papéis

Você pode selecionar arquivos múltiplos arrastando a linha vermelha depois de selecionar o botão de Seleção Múltiplo ao fundo partiu da tela.

■ Cancele a seleção

- Você enlata arquivos de deselect dos modos seguintes:
- Clique a caixa de cheque no fundo deixado do arquivo a deselect o arquivo selecionado
- Trinco certo o arquivo enquanto segurando a chave de Ctrl
- Enquanto sujeitando o Ctrl teclarem, segure o botão de rato certo e deselect arquivos múltiplos arrastando a linha vermelha em cima de ou ao redor do arquivo você deseja a deselect

■ Leia Arquivos

Você pode ler os arquivos do browser de média arrastando e derrubando o arquivo em para o topo da escrivaninha. Você pode ler todos os arquivos de uma pasta de papéis arrastando e derrubando a barra de pasta de papéis. Arrastando e derrubando a Barra de pasta de papéis prenderão os arquivos a um Ímã.

Depressa mova arquivos ao ímã ou linha secular com o atalho

Você pode enviar arquivos depressa do browser de mídia ou topo da escrivaninha para o ímã desejado ou linha secular que usa o atalho. Usar o atalho, trinco certo o arquivo, ou clica o botão de atalho no fundo partido da tela.

* Veja 7-2 para mais informação aproximadamente como usar o atalho

4. Selecione sua cena favorita!

4-1 Jogo e arbustos

■ Reproduzir um vídeo

Para jogar uma miniatura, coloque o cursor do mouse sobre a miniatura (mouse over). O vídeo deve começar a jogar. Clique no vídeo e vídeo irá aumentar o zoom para um tamanho ideal e exibir as ferramentas de edição.

■ Funções de botão



4. Selecione sua cena favorita!

■ Aparar vídeos e música

Miniaturas de edição é simples.
Mova os pontos "in" e "out" para selecionar sua cena favorita. Se você gostaria de selecionar várias cenas do mesmo arquivo, clique no botão de cópia miniatura e ajustar os pontos "in" e "out" de novo.

■ Girar imagens

Ao exibir arquivos de imagem, é possível girar as imagem 90, 180 e 270 graus na bandeja de configuração do se a imagem é girada incorretamente. Selecione a quantidade de rotação do girar suspenso menu exibido na bandeja de configuração para a esquerda da miniatura para girar a imagem.



■ Copiar miniaturas

Uma vez que você selecionou sua cena com os pontos "in" e "out", clique no botão de cópia miniatura para copiar a miniatura. Na miniatura copiada, serão salvos os pontos "in" e "out".



4-2 Jogar em um grande ecrã

■ Jogar em tela cheia

Clique duas vezes a tela do jogo das miniaturas para ver o vídeo em tela cheia. Você pode editar o vídeo em tela cheia, trazendo o cursor do mouse para a parte inferior da tela para exibir as ferramentas de edição. Você pode desativar a tela cheia com um duplo clique novamente.



4. Selecione sua cena favorita!

4-3 Linha de miniaturas

■ Selecionar várias miniaturas

Você pode selecionar várias miniaturas exibidas na tela. Você pode fazer isso clicando no botão de seleção vários na parte inferior esquerda da tela ou clique com o botão direito do mouse para exibir uma linha vermelha. Use a linha vermelha para desenhar sobre ou rodeiam as miniaturas que deseja selecionar. Você pode usar isso para enviar vários ficheiros para uma linha do tempo ou um íman.





Você pode selecionar várias miniaturas clicando o botão de seleção de múltiplos ou clique com o botão direito do mouse para exibir uma linha vermelha para desenhar sobre ou rodeiam as miniaturas que deseja selecionar. As miniaturas selecionadas serão translúcidas.

■ Lançar miniaturas

Lançar miniaturas na tela para organizar seu desktop como organizar documentos em uma tabela.
A miniatura, arrastar e versão miniatura irão deslizar sobre a tela. Você pode usar isso para separar seus arquivos de vídeo de seus arquivos de imagem.





5. Crie um vídeo usando suas cenas favoritas!

5-1 Cronograma

■ O que é um cronograma?



Criar uma base para o seu projeto, ligando vídeos, imagens e música
Você pode criar um cronograma clicando no ícone do cronograma no menu inicial. O cronograma é uma "bancada" para você se conectar ou compilar miniaturas. Se você arraste e solte uma miniatura na janela de linha de tempo, ele será exibido como uma barra de cronograma. O comprimento da barra é determinado pelo comprimento do vídeo. As barras na parte superior da janela do cronograma serão exibidas na frente da janela do jogo.

■ Nomes de cada parte

Jogo em tela cheia, fechar, zoom

Jogar janela

Barra de ferramentas
Controla a miniatura

cronograma janela
A "bancada" para conectar-se e compilar barras de cronograma

Bandeja de Interruptor
Clique aqui para mostrar/ocultar a bandeja de configuração de efeitos

■ Funções de botão



Bandeja de Interruptor

Alterar cor/título

Voltar à barra de cronograma anterior

Volume

Recuar

Reproduzir/Pausar

avanço rápido

Próximo cronograma bar

Tamanho de saída

jogar velocidade

Botão de cópia

Cortar a imagem botão

ponto inicial de edição

Jogar posição

Você pode aplicar zoom in/out da janela do cronograma com a roda do mouse.

<Faixa amarela> usuário selecionado intervalo de jogo

<gama-de-rosa> gama-de-rosa

ponto final da edição

5. Crie um vídeo usando suas cenas favoritas!

■ Intervalo de jogo Cronograma

Você pode ajustar o intervalo de jogo no cronograma, ajustando os pontos "in" e "out". A barra rosa representa o intervalo do jogo atual e na barra amarela representa o intervalo de jogo do usuário selecionado. Ao colocar o cursor do mouse sobre o ponto de entrada/saída, você pode ver que horas apontá-lo é atualmente em. O vídeo dentro do intervalo de rosa será processado quando o carregamento ou a saída do cronograma.

■ Selecione o intervalo de jogo

Há 3 maneiras para selecionar o intervalo do jogo o cronograma

- **Intervalo de arquivo**

Ajuste o intervalo de jogo para a barra de cronograma clicando duas vezes sobre a barra de cronograma.

- **Intervalo de usuário selecionado**

O intervalo de jogo selecionado pelo usuário, ajustando os pontos "em" e "fora". Você pode jogar o intervalo de usuário selecionado clicando no fundo do cronograma.

- **Toda a gama**

Clique duas vezes no contexto de cronograma para definir o intervalo para incluir todos os arquivos dentro do cronograma.
Quando todos os arquivos são exibidos, clique em plano de fundo mais uma vez para retornar para o intervalo de usuário selecionado.

About the Pink and Yellow ranges

O intervalo de rosa exibe o intervalo atual do jogo.
A faixa amarela exibe o intervalo de jogo do usuário selecionado. Clicando em segundo plano, você pode retornar para o intervalo de jogo do usuário selecionado.



Jogar a gama de todas as barras de cronograma



Clique duas vezes na barra para se concentrar no intervalo do jogo.

5. Crie um vídeo usando suas cenas favoritas!

■ Tamanho do vídeo

No menu na linha de tempo, pode mudar a resolução do seu vídeo. Os tamanhos disponíveis são diferente no LoiLoScope EX/AX/FX. Por favor refira-se à tabela em baixo.



■ LoiLoScope EX

960x540	**NTSC**	QHD tamanho Formato de vídeo para o Japão e os Estados Unidos
960x540	PAL	QHD tamanho Formato de vídeo para a Europa
1280x720	NTSC	Qualidade HD (720p) Formato de vídeo para o Japão e os Estados Unidos
1280x720	PAL	Qualidade HD (720p) Formato de vídeo para a Europa
1920x1080	NTSC	Qualidade HD 1080p) Formato de vídeo para o Japão e os Estados Unidos
1920x1080	PAL	Qualidade HD (1080p) Formato de vídeo para a Europa
Customize		Defina o tamanho livremente

● LoiLoScope AX

720x480(4:3)	NTSC	Formato de vídeo com qualidade SD para os EUA e Japão. Píxel não-quadrado 4:3
720x480(16:9)	NTSC	Formato de vídeo com qualidade SD para os EUA e Japão. Píxel não-quadrado 16:9
720x576(4:3)	PAL	Formato de vídeo com qualidade SD para a Europa. Píxel não-quadrado 4:3
720x576	PAL	Formato de vídeo com qualidade SD para a Europa. Píxel não-quadrado 16:9
640x480(4:3)	NTSC	Formato de vídeo com qualidade SD para os EUA e Japão. Píxel quadrado 4:3
640x360(16:9)	NTSC	Formato de vídeo com qualidade SD para os EUA e Japão. Píxel quadrado 16:9
640x480(4:3)	PAL	Formato de vídeo com qualidade SD para a Europa. Píxel quadardo 4:3
640x360(16:9)	PAL	Formato de vídeo com qualidade SD para a Europa. Píxel quadardo 16:9
Customize		Defina o tamanho livremente

● LoiLoScope FX

960x540	NTSC	QHD tamanho Formato de vídeo para o Japão e os Estados Unidos
960x540	PAL	QHD tamanho Formato de vídeo para a Europa
1280x720	NTSC	Qualidade HD (720p) Formato de vídeo para o Japão e os Estados Unidos
1280x720	PAL	Qualidade HD (720p) Formato de vídeo para a Europa
1920x1080 30p	NTSC	Formato de vídeo com qualidade HD (1080p) para os EUA e Japão
1920x1080 60p	NTSC	Um formato de vídeo mais suave com qualidade HD (1080p) para os EUA e Japão
1920x1080 25p	PAL	Formato de vídeo com qualidade HD (1080p) para a Europa
1920x1080 50p	PAL	Um formato de vídeo mais suave com qualidade HD (1080p) para a Europa.
Customize		Defina o tamanho livremente

5. Crie um vídeo usando suas cenas favoritas!

5-2 Barra de Cronograma

■ O que é uma barra de cronograma?

Dependendo do tipo de arquivo (vídeo: amarelo, texto: verde, música: Rosa), cada arquivo será exibido em uma cor diferente.



■ Editar na barra de cronograma

As alças "em" / "fora" serão exibidas quando a barra de cronograma é clicada. Mova o manipulados a esquerda e direita para aparar seu vídeo.
Livremente mover a barra de cronograma, arrastando-a.
Você pode mover a barra de cronograma 1 quadro, pressionando as setas esquerdas ou direita, mantendo a tecla Ctrl.

■ Conectando-se barras de cronograma

Quando você arrasta e se conectar a uma barra de cronograma para outro bar, o bar irá notificá-lo por virar amarelo. A barra de cronograma também vai virar amarela ao ajustar os pontos "in" / "out" para conectar-se com uma outra barra de cronograma, borda do intervalo do jogo, ou quando a barra de cronograma é às 0: 0: 0.

■ Refazer o movimento da barra de cronograma

Pressione Ctrl + Z para desfazer um movimento de barra de cronograma ou clique no botão Desfazer na parte inferior esquerda da tela, e Shift + Ctrl + Z para refazer o movimento ou clique no botão Refazer na parte inferior esquerda da tela.
Cuidado: Depois que você remover a barra do cronograma, você não pode usar a função de desfazer/refazer para desfazer ou refazer a barra de circulação.

Desfazer/Refazer botão

5. Crie um vídeo usando suas cenas favoritas!

■ Copie a barra de cronograma

Clique no botão de cópia depois de selecionar a barra de cronograma que deseja copiar. A barra copiada será exibida atrás do original.

■ Dividindo a barra com a ferramenta Tesoura

Pause o vídeo com a barra de cronograma selecionada para exibir a ferramenta de mola. Você pode dividir a barra, clicando sobre a ferramenta de mola.

■ Seleção múltipla (Mantenha)

Quando você deseja selecionar as restantes barras, selecionar a barra de cronograma na esquerda da seleção e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse para selecionar todos os bares à direita. Mantendo o botão do mouse, arraste as barras dentro da janela de linha de tempo para mover as barras à esquerda ou à direita.

■ Seleção múltipla: clique com o botão direito linha (Toque)

While pressing the right mouse button, select multiple bars with the red line by drawing over them. You can also do this by clicking the Multiple Selection button at the bottom left of the screen.

Botão de seleção vários

■ Seleção múltipla: clique com o botão direito linha (Entre)

Enquanto pressiona o botão direito do mouse, desenhe os arquivos que deseja selecionar com a linha vermelha. Você também pode fazer isso clicando no botão de seleção de vários na parte inferior esquerda da tela.

Botão de seleção vários

■ Edição rápida de imagens

Depois de selecionar várias barras de linha do tempo, uma alça verde aparecerá ao redor as barras de linha de tempo selecionado. Arrastando a alça à esquerda ou à direita, você pode estender ou contrato várias barras de cronograma.



5-3 Configurações de transição

■ Transições automáticas

Quando barras de cronograma de toque ou se sobrepõem uns aos outros na janela de linha de tempo, uma transição será automaticamente definida.

Partes da barra que se sobrepõem definirá automaticamente uma transição.

Regras de transição automática

Corte na
(tela alterações imediatamente)

Fade em/fora (lentamente transferência) para 20 quadros em ambas as extremidades.

Fade em/fora (lentamente intercâmbio) apenas as partes que se sobrepõem.

Alinhados na linha de tempo (sem sobreposição)
A tela vai mudar com um corte
Fade in/out para 20 quadros em ambas as extremidades.



Não há peças ligadas
Todos os vídeos serão fade in/out em ambas as extremidades.



Fim da barra está na mesma posição
fade out 20 quadros para todos os vídeos.



Curta bar dentro uma longa barra
Fade in/out para 20 quadros. Não houve diferença se a barra superior e inferior de intercâmbio.



Sobreposição parcial exemplo 1
A transição irá variar dependendo do posicionamento da barra superior e inferior. A barra superior irá desaparecer durante o período de sobreposição da barra. A barra inferior irá desaparecer para 20 quadros.



Sobreposição parcial exemplo 2
A barra superior irá desaparecer durante o período de sobreposição da barra. A barra inferior irá desaparecer 20 quadros.



5. Criar um vídeo usando suas cenas favoritas

■ Transição manual

Você pode ajustar manualmente a transição automática. Selecione barra de cronograma e clique em "Open transparência/transição controle Button" exibido no canto inferior direito (ou no canto superior direito) da barra de cronograma. Clique no botão desaparecer de edição para exibir o controlador.



Definir a transparência da desaparecer no ponto inicial, fade out ponto final, transparência do vídeo, fade out iniciar ponto e a transparência do fade out ponto final. Quando você terminar com as configurações, clique no botão de transição novamente ou clique no plano de fundo para fechar o controlador. Clique o "retorno para auto-transição Mode" para cancelar as configurações de transição manual.


in
movie01.mp4
out
Fade em ponto final Mova o controle deslizante para a frente e para trás para definir
Fade out ponto inicial Mova o controle deslizante para a frente e para trás para definir
Opacidade 100%
Opacidade 0%~100%
mover o controle deslizante para cima e para baixo para definir
Fade em transparência de ponto de início
Mova o controle deslizante para cima e para baixo para definir
Fade out transparência de ponto de extremidade Mova o controle deslizante para cima e para baixo para definir
Regressar ao modo de auto-transição
Voltar à auto-transição

5-4 Ajustar o volume

Você pode ajustar o volume do seu vídeo manualmente. Selecionar a barra de cronograma e clique no botão "Open fade e volume de painel de controle" exibido no canto inferior direito (ou no canto superior direito) da barra de cronograma para exibir o controlador. Você pode ajustar as configurações de volume para a desvanecer-se no volume de ponto de início, se desvanece no ponto final, volume durante a reprodução, fade out ponto inicial e o fade out ponto final. Uma vez que você é feito com as configurações, clique em plano de fundo ou o botão de ajuste de volume para fechar o controlador.




in
music.mp3
out
Fade in ponto final
Mova o controle deslizante para a frente e para trás para definir
Fade out ponto inicial Mova o controle deslizante para a frente e para trás para definir
Volume 100%
Volume 0%~100%
Mova o controle deslizante para cima e para baixo para definir
Fade in ponto de início
Mova o controle deslizante para cima e para baixo para definir
Fade out ponto final
Mova o controle deslizante para cima e para baixo para definir

5. Criar um vídeo usando suas cenas favoritas

5-5 Layout de vídeo

■ Mover e transformar seu vídeo

Você pode transformar e mover vídeos, imagens na janela do jogo ou clicando na barra de cronograma.



Mover objeto

Alça de Moverr

Identificador de expandir/contrato

Alça de rotação

A cor da borda será a mesma cor do íman que é a barra de cronograma. Alterar o tamanho e girar o vídeo. Para redefinir o vídeo, clique duas vezes na borda, ou o botão de Reset.

Redefinir
Retornar o objeto à sua posição original

Girar 90 graus relógio/contador relógio sábio
Girar 90 graus para a esquerda ou direita

Caber
Ajustar o vídeo para caber na janela do jogo

5. Criar um vídeo usando suas cenas favoritas

5-6 Animar o vídeo de forma e posição

■ Definir a animação no cronograma

Você pode definir a animação para mover vídeos, Fotos e texto e a força do efeito na linha de tempo. Você pode definir a animação para cada objeto na linha de tempo. Se você desativar o botão de animação, as animações gravadas serão desativadas temporariamente.

■ Funções de cada parte

Enquanto recodificação umParParanimParação, a janela de jogo será minimizada. Você pode colocar objetos fora das margens.

1 Clique o switch de bandeja para abrir a bandeja do efeito.

2 Selecione a barra de cronograma que você deseja animar. Na janela do jogo, selecione um ponto de partida para a barra de cronograma.



3 Clique na guia Fonte localizada do lado esquerdo.



4 Ative o botão de camada de animação na bandeja do efeito. Um mapa de animação para "Escala", "Mudar" e "Rodar" aparecerá na janela do cronograma.





5 Mova o objeto na janela do jogo durante a reprodução de vídeo para gravar um grupo de quadros de chave (linha azul) em "Mudar".

5. Criar um vídeo usando suas cenas favoritas

■ Mapa de animação e grupos de quadros de chave

Ao mover o objeto dentro da janela do jogo, você pode gravar um grupo de quadros chave dentro do mapa.



Dependendo das adaptações, você pode gravar quadros-chave para cada grupo.

< Mapa de animação>

■ Quadros chave

Você pode criar animações suaves usando txhe quadro chave em vez de mover o objeto à mão livre. Selecione o início e o ponto final do objeto e a animação será criada automaticamente.

Criar animações suaves do ponto inicial até o ponto final

< Ponto de início >
Pausar o vídeo e selecione os quadros-chave necessários. Você pode criar animações para escala, mover e girar separadamente. Mover o quadro-chave e para trás ou arrastá-lo para a margem para excluir o quadro-chave.

<Ponto de início>

Pausar o vídeo e clique no botão de quadro chave.



< Ponto final >
Pausa o vídeo e selecione um ponto na janela do jogo você gostaria que o objeto para acabar com a animação.
Você pode selecionar o ponto final do quadro de chave em primeiro lugar.

<Ponto final>



5. Criar um vídeo usando suas cenas favoritas

■ Definidos efeitos na cronograma

Você também pode adicionar efeitos durante a edição de linha de tempo. Selecionar a barra de cronograma e, em seguida, selecione o efeito desejado no menu. Depois de selecionar um efeito, irá abrir a bandeja de configuração do efeito à esquerda da linha de tempo. Se você selecionar um efeito sem selecionar uma barra de cronograma, o efeito irá afectar o cronograma inteiro. Se você definir o efeito em seguida, clique na barra de cronograma para exibir os efeitos para a barra de cronograma na bandeja de configuração do efeito do lado esquerdo. Se a barra de cronograma não estiver selecionada, os efeitos para o cronograma inteiro serão exibidos.



6. Saída de vídeos e imagens!

6-1 Selecione um formato de saída

■ Saída em vários formatos



Depois que tiver terminado de editar seus arquivos, você pode seus arquivos de saída e salvá-los.
Selecione o ícone dependendo de como você vai usar o arquivo.

- Para ver vídeos no PC - MP4, WMV saída
- Para ver vídeos no iPod, DVD ou outros dispositivos - Export, DVD de saída
- Para mostrar ao mundo o vídeo ou para armazenar seus vídeos-YouTube
- Compartilhe vídeos privados através de correio electrónico-Vimeo
- Compartilhar fotos e vídeos no Facebook - Facebook
-

■ Intervalo de saída

Quando a saída vídeo de uma miniatura ou cronograma, o vídeo entre os pontos "in" e "out" será a saída. Por favor, verifique se que você tem o intervalo correto marcado para saída.

■ Alterando tamanho e pouco a taxa de saída



Altere o tamanho do vídeo do menu suspenso. Você pode entrar também diretamente o tamanho.

Altere a taxa de quadros do vídeo de saída.

Selecione a velocidade de reprodução de vídeo entre 10% - 2000% do menu suspenso. Você pode entrar também diretamente a velocidade.

6. Saída de vídeos e imagens!

6-2 Como arquivo de saída

■ Saída a partir do browser de mídia

Selecione o arquivo que você gostaria de saída a partir do browser de mídia. Clique no formato de arquivo que você gostaria de seu vídeo para de saída, e seus arquivos de vídeo selecionados serão lançados para um ímã na área de trabalho. Ajuste as configurações para o formato de saída e clique em "Ok" para iniciar a saída.

■ Saída de miniatura

Enquanto a miniatura na área de trabalho estiver seleccionada, escolha um formato que você gostaria de seu vídeo no menu ação de saída.

■ Saída de um ímã

Enquanto o íman no ambiente de trabalho é seleccionado, escolha um formato que você gostaria de seus vídeos para no menu ação de saída.
Sua música, vídeo e imagem arquivos anexados para o íman será a saída para o formato de arquivo selecionado. Você também pode usar este lote codificar vários vídeos para um único formato.

6. Saída de vídeos e imagens!

6-3 Arquivo de saída

■ Saída para WMV

Arquivos WMV são de alta qualidade, apesar de seu tamanho de arquivo. Arquivos WMV são o arquivo de vídeo padrão para o Windows.
Ajuste as definições na janela de diálogo e saída.
Para designar uma pasta de saída, consulte a seção sobre configurações de opção no menu inicial.



Selecione o formato de saída
Você pode ajustar as configurações do arquivo de saída

Selecione uma qualidade de imagem: Mova o controle deslizante para ajustar a qualidade de vídeo. Você pode escolher a qualidade do vídeo entre o intervalo de 0 - 100. Quanto maior o número, maior o tamanho do arquivo, mas maior qualidade.
Corrigir o tamanho do arquivo: Corrigi o tamanho do arquivo de vídeo de saída.
Fixar a taxa de bits: Fixar a taxa de bits de vídeo de saída.

Alterar configurações
Redimensionar: Altere o tamanho do vídeo de saída.
Taxa de quadros de mudança: Altere a taxa de quadros do vídeo.
Altere o modo de velocidade: Altere a velocidade de reprodução de vídeo de saída.

Redefina a configuração padrão
Clicando neste botão, toda a configuração irá retornar para suas configurações padrão.
(Predefinição: selecionar uma qualidade de imagem: qualidade 90)

■ Vídeos de MP4 de alta qualidade Smart Rendering de saída

Usando o Smart Rendering, você pode rapidamente saída vídeos MP4 de alta qualidade. Processamento inteligente não processa o vídeo completo, mas apenas a parte do vídeo que se sobrepõem uns aos outros e apenas renderiza os quadros do vídeo que foi alterado do original. Pelo processamento somente os quadros necessários, as partes inalteradas será a saída em seu estado original para saída rápida e de alta qualidade.
Ajuste a resolução e formato NTSC ou PAL na caixa de diálogo. Informações detalhadas sobre o arquivo que você vai dar saída serão exibidas na caixa de informações de saída. Para designar uma pasta de saída, consulte a seção sobre configurações de opção no menu inicial.



Clique aqui para ver as informações sobre os formatos de arquivo e resolução.

Informações de arquivo de saída serão exibidas aqui.

6. Saída de vídeos e imagens!

■ Arquivo de áudio de saída

Isto produzirá um arquivo de áudio. Você pode usar isso para a saída de áudio de um vídeo ou alterar o formato de um arquivo de áudio. Escolha o tipo de arquivo e taxa de bits de áudio na janela de diálogo e clique em "OK" para a saída. Para escolher um arquivo de saída, consulte a seção sobre configurações de opções no menu inicial.

Formato de arquivo

WAV

Formato de arquivo de áudio não comprimido.

AAC

Este formato de arquivo é geralmente usado para leitores de áudio portáteis. Quanto maior a taxa de bits, quanto maior o tamanho do arquivo, mas sua qualidade de áudio vai aumentar. (Alguns leitores de áudio portáteis não suportem este formato de arquivo).

WMA

Formato de ficheiro reproduzível no Windows Media Player. Quanto maior a taxa de bits, quanto maior o tamanho do arquivo, mas sua qualidade de áudio vai aumentar.

6-4 Saída de DVD

■ Um arquivo para criar um DVD de saída

Quando você dá saída em DVD em LoiLoScope EX/AX/FX, ele cria um arquivo WMV. Uma vez que o arquivo de saída terminou, Windows DVD Maker * executará automaticamente.
* Apenas os usuários do Windows 7 e Vista Home Premium podem usar o Windows DVD Maker.

1. Selecione um arquivo de saída
Selecione um vídeo e em seguida, clique em "Saída de dispositivo" no menu ação. Uma vez que a janela de diálogo é exibida, selecione "DVD" para exibir a janela de destino do arquivo. Selecione o destino que você gostaria de salvar o arquivo para começar a saída.

Output to DVD
Output to DVD
Convert a video to a DVD Video file and save.
Save Folder : C:\Users\okkoto\Documents\LoiLo\LoiLoScope EX\DVD
Notice
Details about the Upgrade (not free) to write directly to DVD and Blu-ray Disc.
Details here.
OK
Cancel

2. Automaticamente o arquivo lido no Windows DVD Maker
Os usuários que estão usando o Windows 7 ou Vista Home Premium, Windows DVD Maker automaticamente serão iniciado assim que o arquivo de saída for concluído. O arquivo de saída automaticamente irá ser lidas no criador de DVD do Windows.



3. Automaticamente Abrir pasta de saída
Usuários do Windows XP e Vista Home Basic podem usar seu próprio DVD software de escrita para criar discos de DVD-Video.



6-5 Exportação

■ Saída de vídeos para iPod e iPhone

Arquivo de saída
Exportação pode ser usada para criar formatos de vídeo para seu tocador de mídia portátil ou um telefone celular. Selecione a resolução e, em seguida, clique em "OK".
Para designar uma pasta de saída, consulte a seção sobre configurações de opção no menu inicial.

Você pode selecionar a resolução para o arquivo de saída. A pasta de saída será exibida na parte inferior.

Não pode seleccionar a resolução 960x540 no LoiLoScope EX/AX



Arquivo de saída
Uma vez que o arquivo foi saída, iTunes será executado automaticamente. Por favor, utilize o iTunes para transferir arquivos para o seu iPod ou iPhone.

iTunes irá reconhecer automaticamente o arquivo de saída



* Para obter informações sobre o iPod, iPhone, iTunes, entre em contato com o fabricante.
* iPod, iPhone, iTunes são marcas registradas da Apple Inc.

6. Saída de vídeos e imagens!

6-6 Upload de seus vídeos para o YouTube e quota!

■ Log In

O que é o YouTube?
Use YouTube para salvar seus vídeos privados na Web ou compartilhar seus vídeos com o resto do mundo. Você pode facilmente compartilhar os vídeos carregados com seus amigos no Facebook e Twitter. Você mesmo pode carregar vídeos de qualidade HD para o YouTube.
Se você tiver uma GPU NVIDIA compatível com CUDA, rapidamente pode codificar e fazer upload de vídeos para o YouTube.

Entrar para o YouTube
Conectar-se à sua conta YouTube de LoiLoScope EX/AX/FX inserindo em suas informações de conta. Se você não tiver um ID de YouTube, Registre-se para criar uma conta.

Para criar uma conta, clique aqui.

Não é recomendável clicar nesta caixa de seleção se você compartilhar um PC com outros usuários.


YouTube upload
To become a member, click here!
User ID
xxxxx
Password
save UserID and Password
By clicking 'OK' you certify that you own all rights to the content or that you are authorized by the owner to make the content publicly available on YouTube, and that it otherwise complies with the YouTube Terms of Service located at http://www.youtube.com/t/terms
OK
Cancel

6. Saída de vídeos e imagens!

■ Upload

Insira informações de vídeo
Uma vez que se conectar à sua conta YouTube, aparecerá uma tela para inserir informações sobre o vídeo. Você pode inserir o título, descrição, etiqueta e categoria para o seu vídeo. Selecione se você gostaria de fazer seu vídeo, públicos ou privados. Se o vídeo estiver definido para particular, só você pode assistir ao vídeo. Você pode definir automaticamente seu vídeo para ser compartilhado em seu Facebook News Feed ou Piu no seu Twitter.



Digite o título, a descrição e a marca para o seu vídeo. Escolha a categoria para o seu vídeo do menu suspenso.

Se você fizer logon uma conta que não pertence a você em um computador compartilhado, clique aqui para efetuar logout e logon usando suas informações de conta.

Vídeo privado: apenas você pode assistir ao vídeo.
Vídeo público: qualquer um pode assistir ao vídeo.

Se você não quiser compartilhar seus vídeos no Facebook e Twitter, clique em "Desconectar".

Compartilhar o link no Facebook
Para compartilhar o vídeo no Facebook, você deve estar conectado ao Facebook. Clique em "Conectar" para exibir a tela conta como visto do lado esquerdo. Insira suas informações de conta e verificar LoiLoScope EX/AX/FX para habilitar o compartilhamento automático com o Facebook. Se você gostaria de fazer upload de vídeos diretamente para o Facebook, veja a página do Facebook.



Compartilhar o link no Twitter
Tweet vídeos, você deve estar conectado ao Twitter. Clique em "Conectar" para exibir a tela conta como visto do lado esquerdo. Insira suas informações de conta e verificar LoiLoScope EX/AX/FX, para permitir que tweeting automática de seu vídeo do YouTube, depois que ele tiver terminado de fazer o upload.

6. Saída de vídeos e imagens!

6-7 Compartilhe vídeos por e-mail com Vimeo

■ Log In

O que é o Vimeo?
Vimeo é um serviço onde você pode fazer upload de vídeos de alta qualidade, protegê-los com uma senha e compartilhá-los com apenas as pessoas que você deseja compartilhá-lo com compartilhamento de vídeo. O link do vídeo uploaded será incluído e enviado com sua mensagem.
* Este serviço só está disponível em inglês.
Vimeo pode alterar o conteúdo do seu serviço sem aviso prévio.

Efetue login no Vimeo
Efetue login Vimeo. Clique no botão "Log In" mesmo se você não tem uma conta do YouTube. Você pode criar um na próxima tela.

Se você tiver uma conta do Vimeo, insira suas informações de conta.

Se você não tiver uma conta do Vimeo, clique no link "Join Vimeo" na tela de log para criar uma conta.

Registro do Vimeo
Você pode escolher entre dois tipos de conta diferente que Vimeo oferece. A conta básica é uma conta gratuita com 500 MB upload limite por semana. O Plus conta requer uma taxa de assinante, mas permite que você faça o upload de até 5 GB por semana.

Depois que você selecionou o tipo de conta, digite em seu nome, endereço de email e senha da conta. Por favor leia os termos e contratos de YouTube antes de seu clique a caixa de seleção.



6. Saída de vídeos e imagens!

■ Upload

Verifique se LoiLoScope EX/AX/FX
Depois que você tiver conectado ao Vimeo, será exibida uma tela de autorização. Nesta tela você permitirá LoiLoScope EX/AX/FX e Vimeo a ser vinculado. Clique no botão azul na parte inferior esquerda da tela para autorizar LoiLoScope EX/AX/FX.



Clique neste botão azul para autorizar LoiLoScope EX/AX/FX fazer upload de vídeos para o Vimeo.

Insira informações de vídeo
Em primeiro lugar, insira o título do seu vídeo. Se você gostaria de proteger seu vídeo com uma senha, clique na caixa de seleção ao lado de "Aplicar Palavra-passe" e digite uma senha. Se você gostaria de enviar o link do vídeo para seus amigos e familiares depois que ele foi carregado, clique na caixa de seleção ao lado de "Enviar um email depois do carregamento terminar". Selecione uma qualidade de vídeo e clique em "Seguinte".

Você pode ver quanto você pode carregar esta semana, aqui

Se você quiser colocar uma senha em seu vídeo, clique na caixa de seleção e digite a senha.

Se você gostaria de enviar um e-mail para seus amigos e familiares depois que fez o upload do vídeo, clique na caixa de seleção.

Selecione a qualidade de vídeo. Por favor, certifique-se de que tem espaço suficiente upload ao selecionar uma qualidade de vídeo.

Se "Waiting in line" será exibida depois que você enviar o seu vídeo
Mesmo após seu vídeo foi enviado para o YouTube, a mensagem "Waiting in line" significa que o vídeo ainda está sendo processado no site Vimeo. Você pode assistir ao vídeo depois que o site terminou de processar seu vídeo.



6. Saída de vídeos e imagens!

■ Enviando E-mail

Se você tiver selecionado "Enviar um email depois do carregamento terminar", aparecerá a tela da mensagem. Digite seu nome, os destinatários endereço de e-mail e mensagem.

Insira seu nome aqui.

Introduza aqui o endereço de e-mail dos destinatários. Separando cada endereço de correio electrónico com uma vírgula, você pode inserir em vários endereços de email.

Digite sua mensagem aqui.

Quando você tiver terminado de inserir sua mensagem, será exibida uma tela de confirmação. Verifique seu nome dos destinatários e e-mail mensagem e, em seguida, clique em "Enviar" para compartilhar seus vídeos com seus amigos e familiares.

vimeo
Please confirm the contents of the message.
The following will be sent as a message. Is this ok?
Subject
xxx has sent you a video message.
recipient
xxx@xxx.com
message
xxx
http://vimeo.com/212427104/
--
This message has been sent by LoiLo Inc.
LoiLo is a company that creates high speed video editing software.
Details can be found at http://loilo.tv
Vimeo is a high quality video sharing site.
Details can be found at http://vimeo.com
Send
Back

6-8 Fazer upload de vídeos para o Facebook

■ Log In

O que é Facebook?
Facebook é um simples SNS para compartilhar informações com seus amigos. Diretamente você pode enviar fotos e vídeos para o Facebook de LoiLoScope EX/AX/FX.

O que é um SNS?
Um serviço de rede social (SNS) é um serviço para criar comunidades na internet.

Log In
Clique no ícone do Facebook e efetue login. Se você tiver uma conta no Facebook, insira suas informações de conta e efetuar login. Se você não tiver uma conta, por favor crie uma.

Se você já tiver uma conta no Facebook, clique aqui. Se você gostaria de criar uma conta, por favor clique em "Para tornar-se membro, clique aqui".

Upload to Facebook
facebook
Use Facebook to share your photos and videos with your friends and family by loging in.
Login
To become a member, click here!

Informações sobre as configurações de privacidade
A configuração de privacidade padrão para o Facebook é definida para que qualquer pessoa pode ver seu perfil. Para alterar isso, vá para "Conta", "Configurações de privacidade" e, em seguida, "Personalizar configurações". Se você gostaria de compartilhar seu perfil com seus amigos só, clique apenas em "Friends". Isso afetará todas as partes do seu perfil no Facebook.



6. Saída de vídeos e imagens!

■ Upload de fotos para o Facebook!

Assim que tiver terminado de fazer o login, você pode carregar imagens. Se você gostaria de adicionar imagens a um álbum existente, selecione o álbum do menu suspenso. Se você criar um novo álbum de fotos, digite em nome do álbum, local e descrição.

Seleccione um álbum existente para adicionar imagens para.

Você pode criar um novo álbum para carregar as imagens para.

■ Fazer upload de vídeos para o Facebook

Digite o título e a descrição do seu vídeo e upload. Vídeos que vão além do limite de upload do Facebook serão automaticamente divididos e carregados.

Upload to Facebook
facebook
Ryutaro Sugiyama
Logout
Please enter a desciption of the video you are going to upload to Facebook.
Title
Description
Upload
Cancel
Videos longer than 20 minutes will be split and then uploaded.
Warning about copyright material
You can only upload videos created by you or your friends.

■ Log-in para Facebook com uma conta diferente

Para efetuar login no Facebook com uma conta diferente:

1. Clique no botão "Log out"
2. Clique no botão "Log In" e "Autorização" na tela, clique em "Entrar com uma conta diferente"
3. Insira as informações de conta e efetuar login



6. Saída de vídeos e imagens!

6-9 Gravar imagens de sua câmera para um CD/DVD

■ Para Windows 7, Vista

Conecte sua câmera para o seu PC e execute LoiLoScope EX/AX/FX.



Na guia câmera, selecione as imagens que deseja gravar em CD/DVD.



Arrastar e soltar as imagens selecionadas na área de trabalho. Eles serão anexados um ímã como a imagem à direita. Clique no botão de "Coleção" circulado em vermelho na imagem à direita, para reunir todas as imagens uma única pasta.

6. Saída de vídeos e imagens!

Insira um em branco CD/DVD na unidade óptica do seu PC.

Abra a pasta onde você ter recolhido todas as imagens e clique em "Gravar" na barra de ferramentas na parte superior da pasta.



As opções de gravação, selecione "Master"

Por selecionando "Master", os dados podem ser visualizados em qualquer sistema operacional. Clique em "Avançar".


Magnet
Search Magnet
Organize
Include in library
Share with
Slide show
Burn
New folder
Favorites
Libraries
Computer
Network
chappy.mp4
HDtentayu06.mpeg 1.jpg
Burn a Disc
How do you want to use this disc?
Disc title: 8 10 2010
Like a USB flash drive
Save, edit, and delete files on the disc anytime. The disc will work on computers running Windows XP or later. (Live File System)
With a CD/DVD player
Burn files in groups and individual files can't be edited or removed after burning. The disc will also work on most computers. (Mastered)
Which one should I choose?
Next
Cancel
12 items

Uma vez que os arquivos foram preparados para serem gravados para o disco, uma janela de gravação de disco abrirá e exibirá os arquivos que tenham sido preparados para serem gravados para o disco. Você pode excluir ou adicionar arquivos. Depois de ter todos os arquivos para serem gravados, clique em "Gravar no disco" da parte superior e o "Assistente de escrita de disco" será exibido. Siga as instruções na tela para concluir a gravação de seu disco.



Atenção: Por favor, evite fazer outras tarefas durante a gravação do disco. Você pode dar o disco um título, mas ele não é necessário.

Mesmo que você tenha seguido as instruções acima, devido a más discos ou compatibilidade com o disco e sua unidade óptica, gravação de CD/DVD pode falhar. Esta seção do manual não garante que você será capaz de gravar imagens de CD/DVD usando as etapas acima.


Burn to Disc
Prepare this disc
Disc title:
8 10 2010
Recording speed:
40x
New files being burned to the disc will replace any files already on the disc if they have the same name.
Close the wizard after the files have been burned
Next
Cancel

6. Saída de vídeos e imagens!

■ Para o Windows XP

Conecte sua câmera para o seu PC e execute LoiLoScope EX/AX/FX.

PICSIO_APP (F:)
This disk or device contains more than one type of content.
What do you want Windows to do?
LoiLoScope EX & User Guide
using the program provided on the device
Copy pictures to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and Camera Wizard
Print the pictures
using Photo Printing Wizard
View a slideshow of the images
using Windows Picture and Fax Viewer
Play
using Windows Media Player
Open folder to view files
OK
Cancel

Na guia câmera, selecione as imagens que deseja gravar em CD/DVD.



Arrastar e soltar as imagens selecionadas na área de trabalho. Eles serão anexados um ímã como a imagem à direita. Clique no botão de "Coleção" circulado em vermelho na imagem à direita, para reunir todas as imagens uma única pasta.

6. Saída de vídeos e imagens!

Insira um em branco CD/DVD em sua unidade óptica.

Abra a pasta onde você ter recolhido todas as imagens e clique em "Copiar todos os itens no CD".


Magnet
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address C:\Documents and Settings\loilo\My Documents\My Pictures\Magnet
Go
Picture Tasks
View as a slide show
Order prints online
Print pictures
Copy all items to CD
Copies the selected items to the CD-R folder so that you can burn them on a compact disc.
File and Folder Tasks
Other Places
Details
message_69 640 x 480 JPEG Image
message_71 640 x 480 JPEG Image
message_73 640 x 480 JPEG Image
message_76 640 x 480 JPEG Image
message_77
message_78
message_79 640 x 480 JPEG Image
message_80 640 x 480 JPEG Image
message_89 640 x 480 JPEG Image
message_99 640 x 480 JPEG Image

Uma vez que os arquivos foram preparados para serem gravados para o disco, um balão irá aparecer na parte inferior direita da tela. Clique no balão para exibir os arquivos que tenham sido preparados para serem gravados para o disco. Você pode adicionar ou remover arquivos para esta janela. Assim que juntar todos os arquivos a serem gravados no disco, clique o "gravar estes arquivos no CD" do lado esquerdo. O Assistente de "gravação de CD de" será exibido. Siga as instruções na tela para concluir a gravação de seu disco.





Atenção: Por favor, evite fazer outras tarefas durante a gravação do disco. Você pode dar o disco um título, mas ele não é necessário.

Mesmo que você tenha seguido as instruções acima, devido a más discos ou compatibilidade com o disco e sua unidade óptica, gravação de CD/DVD pode falhar. Esta seção do manual não garante que você será capaz de gravar imagens de CD/DVD usando as etapas acima.

CD Writing Wizard
Welcome to the CD Writing Wizard
This wizard helps you write, or record, your files to a CD recording drive.
Type the name you want to give to this CD, or just click Next to use the name below.
CD name:
Aug 10 2010
New files being written to the CD will replace any files already on the CD if they have the same name.
Close the wizard after the files have been written
< Back
Next >
Cancel

7. Organize seus arquivos!

7-1 Coletar e organizar suas miniaturas!

■ O que é um ímã?



Um íman é uma ferramenta organizacional para reunir e agrupar suas miniaturas.
Você pode lançar suas miniaturas para o íman para separar seus arquivos e alterar a ordem das suas miniaturas e selecione suas cenas favoritas.
Se você arrastar o ímã perto de uma miniatura, a miniatura vai ficar com o ímã e você pode manter seu ambiente de trabalho limpo e organizado. Você pode ajustar a cor, nome e o comprimento do íman. Se você reduzir o íman o comprimento mínimo, o íman ocultará as miniaturas. Faça duplo clique ou arraste o ícone de estrela para restaurar o tamanho do íman.

■ Funções de cada parte


Slideshow
Isto irá reproduzir os vídeos anexados o ímã em tela cheia
Excluir
Excluir o íman
Coletor de ímã
Você pode reunir as miniaturas anexadas o íman para uma pasta
Zoom out
O zoom e desmarque o íman clicando neste botão, enquanto o íman é seleccionado
Cópia
Copiar o ímã e miniaturas
Magnet
Minimizada: Uma estrela será exibida e ocultará as miniaturas
Alterar o comprimento, arrastando a marca de seta
Trocar de cor
Clique e altere a cor com o círculo de cor
Íman
Alterar o nome
Duplo clique no texto para alterar o nome do íman

7. Organize seus arquivos!

■ Coletar arquivos com o íman de coletores

Coletar arquivos
Se você clicar no ícone de pasta na parte superior direita do íman, você pode reunir todos os arquivos anexados para o íman para uma única pasta. Selecione "Copiar" (o arquivo original não será alterado) ou "Mover" (O arquivo original será excluído e movido) e designe uma pasta para salvar.

Excluir arquivo
"Excluir permanentemente o arquivo" excluirá os dados do seu PC. Esta ação não pode ser desfeita.

Selecione copiar ou mover para salvar as miniaturas em uma pasta designada.

■ Slideshow manual

Pressione as teclas de seta para esquerda e direita para mover para a miniatura do seguinte/anterior ao jogar miniaturas anexadas o íman.

Você pode saltar nas miniaturas anexadas o íman mesmo como uma lista de reprodução. Você pode criar facilmente uma lista de reprodução, reorganizando as miniaturas.

Você pode usar as setas esquerda e direita para mover para a seguinte/anterior miniatura no modo de tela cheia.

Use as teclas de seta para mover para a miniatura do seguinte/anterior

■ Apresentação automática de slides

Isso vai jogar você lista de reprodução em tela cheia.
Clique duas vezes o íman ou clique no ícone de Slideshow acima o ímã para reproduzir e editar as miniaturas em tela cheia. Clique no botão auto-play para reproduzir todas as miniaturas coletadas para o íman.

O slideshow começará com a miniatura na parte superior esquerda. Você pode livremente alterar a ordem das miniaturas.

Os vídeos sobre o íman serão jogados em repetir

7. Organize seus arquivos!

■ Lixo pode íman: remover ficheiros

O íman de lata de lixo pode ser usado para coletar indesejadas miniaturas e excluí-los. Clique no ícone da Lixeira para excluir miniaturas do desktop LoiLoScope EX/AX/FX.
A exclusão de arquivos a lata de lixo íman não exclui o arquivo original, mas apenas exclui o arquivo do projeto e o arquivo original não é afetado.

Clique no ícone Lixeira para excluir miniaturas

7-2 Organizar usando atalhos

■ Como utilizar atalhos

Clique com o botão direito do mouse uma miniatura ou barra de cronograma e os ímãs, lixo pode e cronograma será exibida como ícones de atalho. Arraste o mouse sobre para onde você deseja enviar o arquivo.

< Método. >

- Clique no botão de atalho

ou

- Clique com o botão direito do objeto



Objetos que podem ser movidos com o atalho

Arquivos a partir do browser de mídia

Miniaturas

Íman

barra de cronograma

Lista de ícones de atalho

Íman

Cronograma

Cesto do lixo

8. Insira texto!

8-1 Como introduzir texto

■ Tipo de texto

Texto

Quadros de texto

No menu de arte, há opções para adicionar somente texto; o "Texto" e o texto com um plano de fundo; "Moldura de texto".

Clicando no botão "Texto" ou "Moldura de texto", será criada uma miniatura de texto na área de trabalho.

■ Inserir texto

Para inserir texto, clique em "Digite aqui o texto" e digite seu texto.

■ Compilar vídeos e texto na linha de tempo

Adicionar texto

Durante a edição na linha da tempo, clique no texto no menu de arte para criar uma barra de cronograma de texto segundo 10 na posição atual da barra de busca. Coloque a barra de texto na parte superior da linha de tempo, para exibi-lo na frente de seu vídeo.

Você também pode colocar sua miniatura de texto da área de trabalho ao cronograma para obter o mesmo efeito.

Alterar a posição do texto

Clicando na barra de cronograma de texto ou o texto dentro da janela de linha de tempo, você pode exibir a escala, girar e mover controladores. Use esses controladores para posicionar o texto em qualquer lugar que você gosta.



Combine os quadros de texto e vídeos na linha do tempo para criar vídeos de divertimento.

8. Insira texto!

8-2 Alterar as configurações de seu texto

■ Bandeja de configuração de texto

Selecione a categoria que você gostaria de definir a partir das guias de plano de fundo/texto/sombra à esquerda da bandeja do ajuste.
Você pode definir o tamanho do texto, cor do texto, posição de sombra, cor de sombra e plano de fundo (apenas para o quadro de texto).

■ Configurações de plano de fundo



Selecione um plano de fundo
Defina o design de plano de fundo e a transparência do quadro de texto.
Você pode selecionar um projeto para seu quadro de texto do "Mensagem", "Lista", "Cool" e "Imagem" categorias. Passe o mouse sobre a imagem na bandeja do ajuste para exibir uma visualização na janela do jogo e, em seguida, clique em aplicar seu design desejado.

Inverter a imagem de fundo
Você pode percorrer a imagem de fundo clicando sobre a imagem que deseja girar.

■ Configurações de texto



Você pode definir a fonte, tamanho, espessura, posição e cor do texto.
Escolha a cor do texto usando a barra de multi-colorida. Use o seletor de cores da esquerda para escolher a sombra e a barra sobre o direito de escolher a transparência.



■ Configurações de sombra



Você pode definir a sombra do seu texto com o botão liga/desliga.
Se você ativar a sombra "On" você pode definir as cores, azul, direção e comprimento da sombra.

9. Crie divertidos vídeos com efeitos!

9-1 Deco-Pen

■ Como usar o Deco-Pen

Deco-Pen
Usando o Deco-Pen, você pode adicionar escrito mensagens e ilustrações para seus vídeos e fotos à mão.
Selecione uma miniatura ou cronograma barra e clique Deco-Pen no menu efeito. Selecione a ferramenta caneta a bandeja de configuração. Clique em janela de jogo e iniciar a gravação. Quando o vídeo começa a jogar, livremente escrever ou desenhar no vídeo.

Use a ferramenta caneta para desenhar ilustrações e mensagens em seu vídeo.

- Desenhe enquanto o vídeo está tocando, e as linhas que você desenhou serão exibidas a maneira você chamou a ele.
- Desenhe enquanto o vídeo está em pausa para as linhas a mostrar-se imediatamente.

Quando o vídeo terminar de jogar, ele será interrompido. Se você gostaria de manter o desenho, clique na tela para continuar.

Outras ferramentas que você pode usar com a Deco-Pen são a apagador de animação, que faz com que a imagem que você desenhou desaparecer. Você pode também facilmente definir o objeto que você chamou para mover a tela. Para obter mais informações, consulte a seção sobre ferramentas de Deco-Pen.

■ Use o modo lento para gravar



Você pode torná-lo mais fácil de escrever por abrandar a velocidade de reprodução do vídeo. Clique em Lento (x0.5) ou Super Lento (x0.2) para diminuir a velocidade de reprodução do vídeo. Você também pode ajustar a velocidade do jogo do menu suspenso velocidade do jogo.

Alterar a velocidade de reprodução
Você pode ajustar a velocidade de reprodução do vídeo. Clique em x1 nas ferramentas de edição para exibir o menu suspenso. A velocidade de reprodução normal do vídeo é x1. Você pode escolher entre x0.1 x 8 editar seus vídeos.

9. Crie divertidos vídeos com efeitos!

■ Ferramentas de Deco-Pen



Caneta
Esta ferramenta permite que você desenhar livremente em seu vídeo. Desenhando a linha enquanto o vídeo está tocando, ele vai aparecer no local exato e no tempo que você chamou a ele. Se você desenhar enquanto o vídeo está em pausa, as linhas vão aparecer começando com o próximo quadro.

Tamanho e estilo de dica de caneta
Você pode alterar o tamanho de caneta com o controle deslizante tamanho ou com a roda do mouse. Você pode escolher o estilo de ponta da caneta de um círculo, quadrado e com fronteiras. Alterando a cor, a cor da borda é alterada automaticamente.

Selecione a cor
Use o seletor de cores para selecionar uma cor. Clique na barra de multi-colorida para selecionar uma cor. Você também pode selecionar o matiz e a transparência.



Apagador de Animação
Imagens desenhadas com a Deco-pena serão exibidas na tela, mesmo se a cena muda. Use a apagador para apagar a imagem em seu calendário desejado. Você pode apagar linhas separadas enquanto estiver jogando ou você pode pausar e apagar várias linhas.

Desfazer Animação
Apaga completamente a parte de uma imagem desenhada com a caneta.

Apagar tudo (lixo pode ferramenta)
Apaga todas as imagens na tela. Você pode usar isso se você quiser começar de novo.

Seleccionador
Você pode usar isso para mover e imagem que você tiver previamente desenhado. Use o seletor para cercar as imagens que deseja selecionar. A imagem selecionada muda de cor. Arraste a imagem para a posição desejada.

Animação
Você pode animar as linhas que você tiver desenhado usando o Deco-pena. Os 4 tipos de puxar para baixo menus, escolha sua animação desejada. Por padrão, "nenhum" está selecionada. Você pode selecionar quando você deseja começar a animar suas linhas. Para obter informações sobre o botão de animação, por favor, consulte a seção sobre animações de efeito.

Meneio	As linhas vão ficar mais espessas e as fronteiras alterar cor
Movimento	As linhas irão mover para cima, para baixo, esquerda e direita
Cor	Vai mudar a cor das linhas
Piscadela	A transparência das linhas mudará

9-2 Deco-Stamp

■ Como usar o Deco-Stamp

Você pode usar o Deco-Stamp como pressionar um carimbo para criar vídeos animados. Selecione uma miniatura ou cronograma barra e selecione Deco-Stamp no menu efeito.

Use a ferramenta caneta de animação para colocar carimbos no seu vídeo
Clique na tela para começar a gravar. Clique em "Lento" ou"Super Lento" para desenhar na tela durante a reprodução de vídeo. Se você gostaria de desenhar na tela em velocidade normal, selecione "Normal". Se você gostaria de mudar a velocidade durante a reprodução do vídeo, selecione uma velocidade do menu suspenso " jogar velocidade". A velocidade do jogo que você selecionar afetará o vídeo sua saída.
Clique ou arraste o mouse sobre a tela para aplicar o carimbo.
Uma vez que o vídeo termina jogando, ele será pausado. Se você gostaria de adicionar mais Deco-Stamp clique em play para continuar.

■ Ferramentas de Deco-Stamp

Bandeja de carimbo
Existem 4 tipos diferentes de selos: Selo/Carimbo, Spray, Rolo e Animado. Selecione o selo que você gostaria de usar e passe o mouse sobre a tela para ver um preview translúcido do carimbo. Clique ou arraste o mouse para aplicar o carimbo. Você pode ajustar o tamanho usando a roda do mouse.



Spray
Trata-se de um Deco-Stamp com movimento. Arraste o carimbo em volta da tela de "spray" os objetos na tela. Alterando o tamanho do carimbo, você pode criar vídeos animados com o mesmo carimbo.

Rolo
Arraste o carimbo na tela livremente. O objeto irá seguir o caminho que você desenhou com o mouse, aparecem e desaparecem. Os objetos permanecerão na tela enquanto você tem o botão do mouse pressionado. Você pode deixar o botão do mouse clicado, encher a tela e solte o botão do mouse. Os objetos desaparecerá, começando do ponto de partida.

Selo/Carimbo
Aplica o carimbo clicando ou arrastando-a em toda a tela. O objeto será exibido enquanto você tem o botão do mouse pressionado e desaparece alguns segundos após você deixar ir.

Animado
Este selo é animado como uma história em quadrinhos-flip. O objeto será exibido enquanto você tem o botão do mouse pressionado e desaparece alguns segundos após você deixar ir.

* A borracha e apagar que todas as ferramentas podem ser usadas da mesma forma como o Deco-Pen. Por favor, consulte a seção de Deco-Pen para obter mais detalhes.

9. Crie divertidos vídeos com efeitos!

9-3 Effect Pen

■ Como usar o Effect Pen

Effect Pen
Você pode aplicar efeitos para locais específicos.
Usando o Effect Pen para aplicar efeitos, você pode aplicar efeitos para locais específicos. Você também pode reverter o efeito para que os lugares que você desenhou com a caneta não tem efeito.



Bandeja de switch
Clique aqui para mostrar/ocultar a bandeja de efeito

■ Ferramentas de Effect Pen (bandeja de configuração do efeito)



Botão de registro de animação
Ativando o botão redondo, você pode gravar as alterações em seus efeitos como animações. Se você desativar o botão, você pode desativar temporariamente a animação.

Opacidade
Isso irá ajustar a opacidade do efeito (somente para clipping)

Effect Pen
Clique na caixa de seleção para habilitar o Effect Pen. Consulte abaixo para obter informações sobre as ferramentas.

Tamanho do pincel
Ajuste o tamanho do pincel para o efeito.

Caneta de Animação
Você pode selecionar o estilo do caneta de animação

- O carimbo irá aplicar o efeito como um carimbo, cada vez que você clica com o mouse.
- O pincel irá aplicar o efeito sobre a área que você desenhar seu rato, em forma de caneta.
- Anime irá adicionar movimento (girar, expandir e contrair) o carimbo.

Caneta de Animação
Este é o pincel que aplica o efeito aos seus vídeos. Selecione o estilo do seu pincel escova/selo/anime.

Apagador de Animação
Defina o intervalo de quando o efeito deve ser apagado depois de utilizar o EffectPen.

Desfazer Animação
Apaga permanentemente parte o efeito aplicado a partir do vídeo.

Apagar tudo (lixo pode ferramenta)
Apaga todos os efeitos.

Seleccionador
Selecione ou mova o efeito.

Reverter
Inverter o intervalo para aplicar o efeito

9. Crie divertidos vídeos com efeitos!

9-4 Efeito de animação

■ Como usar o efeito de animação

Movimento de animação de gravação
Você pode registrar a quantidade de efeito como uma animação. Você pode definir a animação de gravação para cada efeito.
Desative o botão de animação para desabilitar temporariamente a animação gravada.



1. Ative o botão de gravação de animação
A alteração do montante do efeito será gravada como uma animação.



2. Mova o controle deslizante de efeito
Mova o controle deslizante enquanto o vídeo é reprodução. A alteração será registrada como uma animação.
* Se você tiver dois ou mais itens a animação, clique para seleccionar a animação. Animação com a borda azul será animada.

3. Grupo de quadros de chave de animação
Quando uma animação é gravada, um grupo de quadros de chave (linha azul) será exibida.



Mover/excluir
Você pode mover a posição do quadro de chave. Se você arrastar o quadro chave fora da borda, ele será apagado. Para apagar todos os grupos de quadro chave, clique o lixo pode botão à direita.

Chave de quadro de animação
Enquanto o vídeo está em pausa, alterar o parâmetro ou clique o ícone para adicionar um quadro de chave +.
Escolha os pontos inicial e final do quadro de chave para criar uma animação suave.

9. Crie divertidos vídeos com efeitos!

9-5 Lista de efeito

Brilho
Você pode ajustar o brilho e o contrato. Se você vídeo é muito escuras ou muito brilhante, ajustar o brilho antes do ajustar o contrato. Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.

Mudança cor
Você pode ajustar a saturação e matiz.
Selecione a cor com o matiz e ajuste com saturação. Se a saturação é definida como 0, o vídeo será monocromático.
Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.



Clipping
Você pode usar a caneta de efeito para determinadas partes da imagem do clipe. Selecione a transparência e o tamanho e, em seguida, selecione o estilo caneta de carimbo, pincel e anime. Clique ou arraste o mouse sobre a tela para aplicar. Você também pode inverter o lugar que você deseja para juntar. Use o efeito de recorte na linha do tempo com outros vídeos para usar este efeito eficazmente.

Enfeite
Este efeito vai enfatizar as bordas e cortar o resto. Você pode ajustar a quantidade de efeito aplicado e a espessura do contorno.
Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.

Limite
Este efeito enfatizará as cores selecionadas e preto fora o resto. Você pode ajustar a quantidade de efeito e a quantidade de limiar.
Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.



Névoa
A tela será ser borrada.
Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.

9. Crie divertidos vídeos com efeitos!

Luminosidade
Este efeito irá adicionar Clarão para seu vídeo dar seu vídeo uma sensação suave. Você pode ajustar a quantidade de brilho e blur.
Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.

Mosaico
Isso aplicará um mosaico de seu vídeo. Você pode ajustar a finura do mosaico.
Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.

Efeito negativo
Inverta as cores negativas e positivas no vídeo.
Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.

Monocromo
Este efeito irá alterar um vídeo com cor em monocromático. Você pode ajustar a quantidade de efeito aplicado. Você também pode fazer a vídeo sépia.
Se você usar a caneta de efeito, você pode aplicar o efeito a lugares específicos.

Deco-Pen
Você pode ilustração a desenhar a mão livre em seu vídeo. Selecione a espessura, estilo e cor e desenhar diretamente na tela. Depois de você ter terminado de desenho, aplica uma animação para fazer suas linhas wiggle ou piscar.

Deco-Stamp
Você pode adicionar objetos ao seu vídeo como pressionar um carimbo. Juntamente com selos normais, você pode escolher entre spray, rolos e anime.

10. Configurações de opção

GPU

Habilitando GPU reprodução de vídeo, os usuários que têm uma gráfica cartão que reprodução vídeo h. 264 de suporte, pode ainda desfrutar LoiLoScope EX/AX/FX suavemente.
* Reprodução de vídeo GPU só é suportada no Windows Vista e Windows 7.
Por favor, use os drivers de gráficos mais recentes.
Windows XP não oferece suporte a reprodução de vídeo.

Placas gráficas que oferecem suporte a reprodução de vídeo de GPU

Intel G45 ou melhor

Série NVIDIA ® GeForce 8000 ou posterior (excluindo 8800GTX, 8300)
ATI RadeonHD2000series ou posterior (excluindo 2900)

Gravação DVD

Isto é para definir seu software de criação de DVD para o Windows DVD Maker. Isso é que a função abrir automaticamente e adicionar o arquivo de saída para o Windows DVD Maker (excluindo o Windows XP, Windows Vista Home Basic)
Para obter mais informações, consulte saída de DVD de 6-4.



Imagem Saída

Defina a salvar pasta de imagens cortadas de miniaturas ou prazos.

Fundo

Você pode definir a imagem de fundo para LoiLoScope EX/AX/FX a Galaxy, Dark, brilhante, cinza ou azuis

10. Configurações de opção

Definição do Avanço

Defina se a queda da qualidade dos vídeos h. 264 durante a pré-visualização para diminuir a carga da CPU.
Remova a marca de seleção se você quiser ver os vídeos em alta qualidade.



Local de salvamento

Designar as pastas para salvar arquivos criados usando o back-up , arquivo saída, DVD e exportar função.

Licença

Exibir informações sobre a licença LoiLoScope EX/AX/FX.
Você pode digitar o número de série ou arquivo de licença que você recebeu quando comprou o software para autorizar.

Língua

Você pode selecionar o idioma de exibição do LoiLoScope EX/AX/FX de 17 línguas. (Brasileiro, inglês, Português, canadense francês, holandês, finlandês, francês, alemão, italiano, Japonês, coreano, polonês, Português, Russo, tradicional chinês, simplificado chinês, espanhol, Sueco)
Você deve reiniciar o software para que a alteração de idioma a ter lugar.
Ao reiniciar o software, salve seu desktop para manter seu projeto atual.

11. Aprenda os nomes de cada parte!

11-1 Nomes dos objetos na área de trabalho

■ Função de cada parte



1 Menu
O botão Página inicial, Partilhar, Efeitos e Arte na parte superior da tela contém as funções de cada secção.



2 Browser de mídia
O browser de mídia exibe todos os arquivos que você pode editar no LoiLoScope EX/AX/FX. Selecione a guia de vídeo/música/imagem para exibir os arquivos, clique nas caixas de seleção diretamente de saída ou carregar a partir do browser de mídia, ou mover os arquivos para a área de trabalho clicando ou arraste e solte o arquivo na área de trabalho.

3 Íman
O íman pode ajudá-lo a organizar os arquivos dispersas na área de trabalho. Você pode alterar a cor, o comprimento e o título do íman e também alterar a ordem das miniaturas que estão presas para o íman. Você pode alinhar imagens e vídeos e reproduzi-los como uma apresentação de slides ou você pode carregar a granel e o arquivo de saída.

4 Miniatura
Você pode visualizar o vídeo, música, ou arquivo de imagem, colocando o mouse sobre a miniatura.
Clique para definir o início e término pontos e use somente os trechos desejados

5 Cronograma
Reunir e compilar suas cenas favoritas para criar um projeto.

6 Cesto de lixo
Um ímã para reunir e apagar indesejadas miniaturas de vídeo/foto/música da área de trabalho.

11. Aprenda os nomes de cada parte!

11-2 Lista de ícones do menu Página inicial

■ Funções de menu Página inicial

Salvar área de trabalho ou criar um novo projeto
Clique aqui para salvar seu projeto LoiLoScope EX/AX/FX atual ou criar um novo projeto.

Salvar área de desktop
Ao salvar área de trabalho, você pode salvar o estado atual do seu desktops miniaturas e cronograma. O arquivo salvo é chamado um projeto. Dependendo do conteúdo do seu projeto, pode ser conveniente dividir seu projeto e salvá-los separadamente.

Se você excluir um arquivo de vídeo ou foto do Windows, o arquivo não estará disponível em seu projeto.

Movendo os arquivos desktops
Se você mover o vídeo original, música ou arquivo de imagem que está sendo usado no seu projeto salvo, o arquivo de projeto irá reconhecer que o arquivo movido apenas se o arquivo é colocado dentro do mesmo grupo de pasta que o arquivo de projeto. Se colocado em outro lugar, seu arquivo de projeto não será capaz de reconhecer onde o arquivo foi movido para. Se o arquivo de projeto não consegue reconhecer a localização do arquivo, uma caixa de diálogo será exibida e permitirá que você redefina os caminhos de cada arquivo que não pôde ser encontrado.



Íman
Este botão irá criar um ímã. O íman irá ajudá-lo a coletar e organizar as miniaturas em seu desktop. Você também pode reunir as miniaturas cobradas sobre o ímã em uma única pasta.

Cronograma
Este botão irá criar um cronograma.
Na cronograma, você pode organizar seus vídeos, Fotos e música para criar um único vídeo. Você também pode girar, mover e alterar o tamanho dos arquivos para organizar a cena. Você pode criar quantas cronogramas conforme desejado.

Opções
Este botão permitirá que você altere as configurações detalhadas para cada função. Você pode alterar as configurações para o decodificador GPU, software de gravação DVD, imagens de fundo e a pasta de saída.

12. Domine os atalhos de teclado!

12-1 Lista de atalhos de teclado

■ Atalhos de teclado

Aqui você vai encontrar uma lista de atalhos de teclado que você pode usar no LoiLoScope EX/AX/FX.

Barra de espaço		Miniatura Tela cheia Cronograma	Reproduzir/Pausar Reproduzir/Pausar Reproduzir/Pausar
Tecla de seta (esquerda)		Miniatura Tela cheia Cronograma Miniatura na ímã	Retornar Frame Retornar Frame Retornar Frame Miniatura próxima
Tecla de seta (direito)		Miniatura Tela cheia Cronograma Miniatura na ímã	Próximo quadro Próximo quadro Próximo quadro Miniatura anterior
Excluir a chave		Miniatura Tela cheia Barra de cronograma Íman selecionado	Enviar para o lixo Enviar para o lixo Enviar para o lixo Excluir íman
Tecla ESC		Miniatura Tela cheia Barra de cronograma Íman	Cancele a seleção de Saída em tela cheia Cancele a seleção de Cancele a seleção de
CTRL + SETA chave (esquerda/direita)	o	Barra de cronograma	Mova o jogo posição 1 frame
CTRL + Z chave		Barra de cronograma	Desfazer
Shift + Control + Z chave		Barra de cronograma	Refazer

13. Requisitos do sistema de LoiLoScope EX

13-1 LoiLoScope EX (para Windows®)

■ Requisitos do sistema para edição

OS	Windows® XP Home Edition/Professional (versão Pre-Installed, SP3) Windows Vista® Home Basic/Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed, SP2) Windows® 7 Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed)
CPU	Intel® Core ™ 2 Duo 2 GHz ou superior
Memory	2 GB ou mais
GPU	Intel® 945 minério mais tarde NVIDIA® GeForce 6000 Series ou posterior ATI Radeon9600 Vistaou
Outros	● Microsoft .NET framework 3.5sp1 deve ser instalado no seu PC. ● Compatível com as placas de vídeos que tenham decoding. (Excluding vídeo h. 264 Windows ® XP) ● Para usar a operação Multi-Touch, você deve ter Windows® 7 e um ecrã Multi-Touch compatível.

■ Requisitos de sistema recomendados para edição

OS	Windows® XP Home Edition/Professional (versão Pre-Installed, SP3) Windows Vista® Home Basic/Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed, SP2) Windows® 7 Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed)
CPU	Intel® Core ™ 2 Duo 2 GHz ou superior
Memory	2 GB ou mais
GPU	Placas gráficas com descodificação de vídeo h. 264 Intel® G45 ou melhor Série NVIDIA ® GeForce 8000 ou melhor (excluindo 8800GTX, 8300) Série ATI RadeonHD2000 ou melhor (excluindo 2900) * Não é compatível com NVIDIA ® CUDA/ATI ® Stream hardware codificadores.
ou	
OS	Windows® XP Home Edition/Professional (versão Pre-Installed, SP3) Windows Vista® Home Basic/Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed, SP2) Windows® 7 Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed)
CPU	Intel® Core ™ 2 Duo 3 GHz ou melhor ou Intel® Core ™ 2 Quad 2Ghzor melhor
Memory	2 GB ou mais
GPU	Intel® 945 ou melhor NVIDIA ® GeForce 6000 ou melhor ATI Radeon9600 ou melhor * Não é compatível com NVIDIA ® CUDA/ATI ® Stream hardware codificadores.

13. Requisitos do sistema de LoiLoScope EX/AX/FX

13-2 LoiLoScope AX (para Windows®)

■ Requisitos do sistema

OS	Windows® XP Home Edition/Professional (versão Pre-Installed, SP3) Windows Vista® Home Basic/Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed, SP2) Windows® 7 Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed)
CPU	Intel® Core ™ 2 Duo 1.6 GHz ou superior (Intel® Core™ 2 Duo 2GHz ou superior recomendado)
Memory	2 GB ou mais
GPU	Intel® 945 ou melhor NVIDIA ® GeForce 6000 ou melhor ATI Radeon9600 ou melhor * Não é compatível com NVIDIA ® CUDA/ATI ® Stream hardware codificadores.
Outros	● Microsoft .Net Framework 3.5sp1 must be installed on your PC. ● Compatible with videos cards that have H.264 video decoding. (Excluding Windows® XP) ● To use multi-touch operation, you must have Windows® 7 and a multi-touch compatible screen.

13-3 LoiLoScope FX (para Windows®)

■ Requisitos do sistema

OS	Windows® XP Home Edition/Professional (versão Pre-Installed, SP3) Windows Vista® Home Basic/Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed, SP2) Windows® 7 Home Premium (32 bits/64 bits, versão Pre-Installed)
CPU	Intel® Core ™ 2 Duo 2 GHz ou superior (Intel Core 2 Duo 3GHz ou superior ou Intel Core 2 Quad 2Ghz ou superior é recomendado. Necessário para playback e edição de 1080/60p)
Memory	2 GB ou mais
GPU	Intel® G45 ou melhor NVIDIA® GeForce 8000 séries ou melhor (Excluindo 8800GTX, 8300) ATI Radeon HD2000 séries ou melhor (Excluindo 2900) * Não é compatível com NVIDIA ® CUDA/ATI ® Stream hardware codificadores.
Outros	● Microsoft .Net Framework 3.5sp1 must be installed on your PC. ● Compatible with videos cards that have H.264 video decoding. (Excluding Windows® XP) ● To use multi-touch operation, you must have Windows® 7 and a multi-touch compatible screen.

14. Suporte ao usuário LoiLo

14-1 Janela de suporte de usuário

Aceitamos pedidos por telefone e e-mail.
Para obter informações detalhadas sobre suporte, vá para o site listado abaixo.
http://loilo.tv/Product/25